

# 文件存储 操作指南 产品文档





【版权声明】

©2013-2018 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有,未经腾讯云事先书面许可,任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算(北京)有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标,依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况,部分产品、服务的内容可能有所调整。您 所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定,除非双方另有约定,否则, 腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。



# 文档目录

#### 操作指南

访问管理

管理文件系统

权限管理

跨可用区、跨网络访问指引

自动挂载文件系统



# 操作指南 访问管理

最近更新时间:2018-09-13 11:06:41

文件存储 CFS 已接入 CAM 鉴权, 方便主账户为其他用户或者用户组分配权限。CFS 目前能够为被授权用户或用户 组提供 "完全控制" 的权限:即授权后, 该用户可执行文件系统及权限组相关的所有操作。 当需要为其他用户授权管理文件存储 CFS 时,请按照以下操作步骤,在对应的策略下关联需要被授权的用户或用户 组。

### 用户/用户组授权

#### 1. 查找策略

登录 访问管理控制台,单击【策略管理】左侧导航栏。在策略管理界面右侧的搜索框中搜索 QcloudCFSFullAccess,QcloudCFSFullAccess策略适用于使用 API 访问的用户或用户组,可为其提供文件存储 CFS 的全读写访问权限。

注意: AdministratorAccess 策略为最高权限策略,适用于通过控制台访问或 API 访问的用户/用户组,但此 策略权限范围较广,请谨慎使用。

访问管理	«	策略管	理 全部策略 ▼				
概览							
用户管理		用户	9或者用户组与策略关联后,	即可获得策略所描述的操作权限。			
用户组管理		新建	<b>建自定义策略</b> 删除				
策略管理						L	
联合账号	~		策略名	描述	服务类型 ▼	创建时间	操作
云API密钥	~			搜索"QcloudCFSFullAcce	ss",找到1条结果。返回原列表	ŧ	
			QcloudCFSFullAccess	文件存储(CFS)全读写	访问权限 文件存储	2018-02-01	15:23:33 关联用户/组

### 2. 进入策略详情页



查找完毕后,单击 QcloudCFSFullAccess 策略名称,进入到详情页面。

#### CloudCFSFullAccess

基本信息		
策略	QcloudCFSFullAccess	
描述	文件存储(CFS)全读写访问权限	
备注	- /	
策略类型	预设策略	
策略语法	<b>大</b> 关联用户/组	
		Ē
1 {		
1 { 2 3	"version": "2.0", "statement": [	6
1 { 2 3 4	"version": "2.0", "statement": [ {	
1 { 2 3 4 5	"version": "2.0", "statement": [ {	
1 { 2 3 4 5 6	<pre>"version": "2.0", "statement": [</pre>	
1 { 2 3 4 5 6 7 8	<pre>"version": "2.0", "statement": [         {             "action": [             "cfs:*"         ],             "resource": "*"</pre>	
1 { 2 3 4 5 6 7 8 9	<pre>"version": "2.0", "statement": [     {         "action": [            "cfs:*"     ],         "resource": "*",         "effect": "allow"</pre>	
1 { 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<pre>"version": "2.0", "statement": [</pre>	
1 { 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	<pre>"version": "2.0", "statement": [         {             "action": [                "cfs:*"         ],             "resource": "*",             "effect": "allow"         } ]</pre>	
1 { 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 }	<pre>"version": "2.0", "statement": [     {         "action": [             "cfs:*"         ],         "resource": "*",         "effect": "allow"     } ]</pre>	
1 { 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 }	<pre>"version": "2.0", "statement": [         {             "action": [                "cfs:*"         ],             "resource": "*",             "effect": "allow"         } ]</pre>	
1 { 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 }	<pre>"version": "2.0", "statement": [     {         "action": [            "cfs:*"         ],         "resource": "*",         "effect": "allow"     } ]</pre>	
1 { 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 }	<pre>"version": "2.0", "statement": [     {         "action": [            "cfs:*"         ],         "resource": "*",         "effect": "allow"     } ]</pre>	

策略语法说明 🛚

### 3. 为用户/用户组授权

在策略详情页,选择单击【关联用户/组】,然后单击【关联用户/用户组】按钮,在弹出的窗口中查找并勾选被授权的用户或用户组,最后单击【确定】按钮完成授权。



关联用户/用户组		
关联用户		已选择(0条)
11	0 ପ	制 用户名/组名 类型
用户	切换成用户组 ▼	
11	用户	
	用户	
		$\leftrightarrow$
arthur ar ann Island III III 1990 Anna Island III		
	确定	取消

# 取消用户/用户组授权

如需取消已授权用户的权限,可在对应策略详情页的【关联用户/组】列表中,勾选需要取消授权的用户,然后单击 【解除用户】操作,确认解除授权后,该用户/用户组将失去操作文件存储 CFS 资源的权限。



I UNACCESS
udCFSFullAccess
存储(CFS)全读写访问权限
策略
联用户/组
9组 解除用户/用户组
户/组 类型 ▼ 操作
用户
解除此用户后,将不具备该策略对应的权限,是否确认?
确认解除 取消
udCFSFullAccess 存储(CFS)全读写访问权限 策略 



# 管理文件系统

最近更新时间:2018-09-13 11:06:48

用户可以通过文件存储控制台,查看当前已创建的文件系统,并可以对已创建的文件系统进行管理操作,如查看文件系统状态及用量、文件系统详情及挂载点信息等。

注意:

当文件系统处于 "创建中"、"创建失败"、"挂载中"、"删除中" 等状态时,将无法查看文件系统详情和执行删除操作。

# 查看文件系统状态及用量

从文件系统列表中,可以查看到当前文件系统使用量及文件系统状态。



# 查看文件系统及挂载点信息

单击文件系统名称,可以进入文件系统详情页面。在文件系统详情页面可以看到文件系统的基本信息。



### 文件系统信息如下:

← cfs-	
基本信息	主载点信息
由于系统限	制, Windows 及 Linux 3.10 早期版本内核的操作系统客户端请使用 nfs 3.0 挂载 ( 例如 CentOS 6.* )。
基本信息	
地域	广州
可用区	广州四区
实例ID	cfs-
实例名称	1700000, 00 ,000,000,000 /
文件服务协议	CIFS/SMB
实例状态	可使用
创建时间	2018-09-07 16:36:15
容量限制	已关闭 🧹



### NFS 文件系统挂载点信息如下:

÷	cfs-	
	基本信息 挂载	点信息
	由于系统限制,	, Windows 及 Linux 3.10 早期版本内核的操作系统客户端请使用 nfs 3.0 挂载 ( 例如 CentOS 6.* )。
	挂载点信息	
	数量	1
	ID	cfs-
	状态	可使用
	网络类型	云服务器CVM-私有网络
	网络信息	cfs_test ( vpc- ) -boce ( subnet- )
	IP地址	108 🖻
	权限组	默认权限组 🖌
	Linux下挂载	NFS 4.0 挂载根目录:sudo mount -t nfs -o vers=4 10. 8:/ /localfolder 回 NFS 4.0 挂载子目录:sudo mount -t nfs -o vers=4 10. 8:/subfolder /localfolder 回 NFS 3.0 挂载子目录:sudo mount -t nfs -o vers=3,nolock,proto=tcp 10 8:/4 /localfolder 回 注,"localfolder" 指用户本地自己创建的目录; "subfolder" 指用户在 CFS 文件系统里创建的子目录。
	Windows下挂载	使用 FSID 挂载: mount 108:// x:
	注意:在CVM上	执行上述挂载命令前,请先确保已经成功安装 NFS-Utils。更多挂载帮助 🗹



CIFS/SMB 文件系统挂载点信息如下:

÷	cfs-	
拮	基本信息 挂载	远信息
	由于系统限制	, Windows 及 Linux 3.10 早期版本内核的操作系统客户端请使用 nfs 3.0 挂载 ( 例如 CentOS 6.* )。
	挂载点信息	
	数量	1
	ID	cfs-4
	状态	可使用
	网络类型	云服务器CVM-私有网络
	网络信息	cfs_test ( vpc-1 ) -boce ( subnet- )
	IP地址	10.1.0.52 1
	权限组	默认权限组 🖌
	Windows下挂载	net use x: \\1052\tn2ejqi1
	Linux下挂载	mount -t cifs -o guest //10  52/tn2ejqi1 /localfolder
	注意:在 Linux 上	执行上述挂载命令前,请先确保已经成功安装 cifs-utils。更多挂载帮助 🗹

# 修改文件系统名称



选择单击需要修改名称的文件系统,进入文件系统的基本信息页,选择实例名称右侧的编辑图标进行修改。

6 cfs	
C13-	
基本信息	主载点信息
由于系统限	制,Windows 及 Linux 3.10 早期版本内核的操作系统客户端请使用 nfs 3.0 挂载 ( 例如 CentOS 6.* )。
基本信息	
地域	广州
可用区	广州四区
实例ID	cfs-
实例名称	
文件服务协议	CIFS/SMB
实例状态	可使用
创建时间	2018-09-07 16:36:15
容量限制	已关闭 🧹

# 删除文件系统

当您不再需要使用某个文件系统时,您可以在文件系统列表中,找到需要删除的文件系统并单击右侧的删除按钮, 即可将其删除。



文件系统列表	广州 ▼					
CIFS/SMB 协议	义文件系统,限时公测中	,点击申请				
新建						请输入ID
ID/名称 *	已用空间 ①	创建时间 #	状态 ▼		可用区	操作
cfs- cifsboce_vp	0.00B	2018-09-07 16:3	可使用		广州四区	删除
cfs-4 cifsbooo up	0.00B	2018-09-07 16:3	可使用		广州四区	删除
cfs-fc toto 您已洗1	<b>牛系统</b> 个文姓系统 查弄详情 人			×	广州四区	删除
cfs-0 toto1	cfs- 可删除	0.00B			广州四区	删除
cfs-4 确定删函 toto_	余选中文件系统?				广州四区	删除
cfs-b toto_	ā	<mark>能定</mark> 取消			广州四区	删除



# 权限管理

最近更新时间:2018-09-13 11:06:59

来访客户端首先必须是与文件系统在同一个网络下,且创建的文件系统需要配置权限组,以便进一步管理这些来访 客户端的访问权限及读写权限,下面将介绍与权限相关的操作方法。

### 创建权限组

登录 文件存储控制台,单击【权限组】左侧导航栏,在【权限组】界面中单击【新建】来创建一个权限组。

文件存储	《 权限组				
文件系统	<u>277</u>			注於)なみ	0 4
权限组	初注			· 明涠八石朴	Q Q
	名称	已绑定文件系统 🔹	描述信息	创建时间 *	操作
		0	-	2018-09-11 14:45:01	删除
		0	-	2018-09-11 14:39:38	删除

#### 在弹窗中配置权限组名称和备注。

创建权限组	×
名称* 权限组名称不能超过64位,且只能为中文,字母,数字,下划线和	旧横
备注	
权限组备注不能超过255位 确定 取消	

# 添加权限组规则



在规则列表中,可以添加、编辑或删除规则。如果权限组中没有添加规则,则会允许全部。规则说明如下。

- 来访地址:可以填写单个IP或者单个网段,例如 10.1.10.11 或者 10.10.1.0/24; 默认来访地址为 \* 表示允许所有。
   同时需要注意,此处需填写 CVM 的内网 IP。
- 读写权限:只读或者读写。
- 用户权限:有如下4个选项,对来访用户进行权限限制。注意:CIFS/SMB 文件系统不支持该权限项,配置后不 生效。
  - 。 all\_squash:所有访问用户都会被映射为匿名用户或用户组;
  - 。 no\_all\_squash:访问用户会先与本机用户匹配,匹配失败后再映射为匿名用户或用户组;
  - 。 root\_squash:将来访的 root 用户映射为匿名用户或用户组;
  - 。 no\_root\_squash: 来访的 root 用户保持 root 帐号权限

注意:每个文件系统默认为 755 权限, nfsnobody 没有写入权限。因此,此处如无特殊需求,建议配置 no\_root\_squash。如果使用 root 用户创建文件目录并挂载文件系统后,当来访 IP 设置为 all\_squash 或者 root\_squash 时,该来访 IP 将只能读文件。(因为挂载路径为 root 权限,而来访 IP 已被映射为匿名用户)。

• 优先级:可以在 1-100 中设置整数位的优先级,1 为最高。当同一个权限组内单条 IP 与网段中包含的 IP 的权限 有冲突时,会生效优先级高的规则,若优先级相同则优先生效单条 IP 的权限;若配置了两个有重叠的网段权限不 同但优先级相同,则重叠网段的权限会随机生效,请尽量避免重叠网段的配置。注意:CIFS/SMB 文件系统不支 持优先级,配置后不生效。

# 为文件系统配置权限组

权限组的配置支持在创建文件系统后进行修改,您可以选择优先创建权限组,然后在创建文件系统时选择该权限 组;也可以在创建文件系统时先选择默认权限组,在创建完权限组后,再到文件系统详情处修改权限组。

注意:

如果是用 NFS v4 协议挂载文件系统,在修改该文件系统的权限组规则后,需要等待2分钟,让配置生效。



÷	cfs-	
基	本信息 挂载	这点信息
	由于系统限制	, Windows 及 Linux 3.10 早期版本内核的操作系统客户端请使用 nfs 3.0 挂载 ( 例如 CentOS 6.* )。
ž	圭载点信息	
浙	收量	1
1	D	cfs-
ł	犬态	可使用
Þ	网络类型	云服务器CVM-私有网络
Þ	网络信息	cfs_test ( vpc- ) -boce ( subnet- )
I	P地址	108 🖻
Ŕ	又限组	默认权限组 🖌
L	inux下挂载	NFS 4.0 挂载根目录;sudo mount -t nfs -o vers=4 108:/ /localfolder 匝 NFS 4.0 挂载子目录;sudo mount -t nfs -o vers=4 10. <sup>+</sup> 8:/subfolder /localfolder 匝 NFS 3.0 挂载子目录;sudo mount -t nfs -o vers=3,nolock,proto=tcp 10 8:/4  /localfolder 匝 注,"localfolder" 指用户本地自己创建的目录; "subfolder" 指用户在 CFS 文件系统里创建的子目录。
V	Vindows下挂载	使用 FSID 挂载: mount 10.   .8:/     x:
ĥ	:11)注意:在CVM上	执行上述挂载命令前,请先确保已经成功安装NFS-Utils。更多挂载帮助 🗹

# 修改权限组信息以及规则



#### 进入权限组详情后,可以修改权限组名称、备注信息以及权限组规则。

#### ← QTest\_

基本信息				
名称	QTest_	52		
已绑定文件系统	0			
创建时间	2018-09-12 04:31:48			
备注	1			
规则				
来访地址	读写权限	用户权限 ①	优先级①	操作
10 1	读写	root_squash	1	编辑删除
+添加规则				



# 跨可用区、跨网络访问指引

最近更新时间: 2018-09-13 11:07:09

# 私有网络下跨可用区访问

当您有多台 CVM 分布在同地域的不同可用区下,但是又需要共享文件存储时。您可以把这些 CVM 和 CFS 设置在同一个 VPC 下,即可实现跨可用区资源的互访。

以广州为例,若已经有广州一区的云服务器,此时需要用到 CFS 文件存储,但广州一区由于资源已售罄无法直接创建文件系统。

若云服务器在私有网络 VPC 的 "广州一区" 子网内 , 您可以登录 私有网络控制台 为该 VPC 创建可用区为 "广州二区" 的子网。

私有网络	华南地区(广州) ▼					私有网络与子网帮助文档	ß
+新建						搜索私有网络的名称 Q	¢
ID/名称 ≉	CIDR	子网	路由表	云主机	默认私有	操作	
vpc- For 文件系	统 10.0. V16	1	1	0 😭	<del>Т</del>	删除	



子网 华南地区(广州) ▼ 全部私有网络 ▼ 私有网络与子网帮助文档 2					
+新建 筛选	*			搜	索子网的名称/ID Q. ¢
ID/名称 #	所属网络	CIDR	可用区	关联路由表	操作
<mark>subnet-</mark> For 文件系统	vpc- For 文件系统	10.0.	广州二区	rtb-1 default	删除更换路由表
创建子网					×
所属网络 vpc- (For 文件系…   10.0. ▼ 已有0个子网					
子网名称	CIDE	2	可用区③	关联路由表 ①	操作
For 文件系统	8/60 10.0.	• 10.	广州二区	✓ default	• -
+ 新增一行					
创建取消					

创建子网完成后,回到 CFS 控制台,创建广州二区的资源时选择该 VPC 及刚创建的子网。此时原来在该 VPC 广州 一区子网下的云服务器即可直接挂载 CFS 文件系统,查看 文件系统挂载帮助。

### 跨私有网络及跨地域访问

文件存储 CFS 支持以下几种场景,可进行资源访问。

- 当您有多台 CVM 分布在不同 VPC 下,但是又需要共享文件存储;
- 或者您的 CVM 与 CFS 在不同 VPC 下时;
- 或者您的 CVM 与 CFS 分布在不同地域时(为了达到最好的访问性能,建议 CVM 要与 CFS 在同一个地域);

您可以将分布在 VPC-A/VPC-B 的 CVM 与分布在 VPC-C 的 CFS,通过设置 "对等连接" 的方式实现跨 VPC-A、 VPC-B、VPC-C之间的互访,查看 对等连接设置方法。

### 跨网络访问

当您有多台 CVM 分布在基础网络或 VPC 下,需要共享文件存储时。您可以创建一个在 VPC 下的 CFS 文件系统。



- 基础网络内的 CVM 到 VPC 下的 CFS:通过设置 "基础网络互通" 来实现基础网络下的云服务器与 VPC 之间资源的互相访问,查看基础网络互通设置方法。
- VPC-A 下的 CVM 到 VPC-B 下的 CFS:请参考上一个章节设置方式。

注意:基础网络内的 CFS 暂不支持与 VPC 内的云服务器之间互通。



# 自动挂载文件系统

最近更新时间:2018-09-13 11:07:17

您可以在挂载文件系统的 Linux 客户端或者 Windows 客户端进行配置,以便客户端重启时仍然自动挂载 CFS 文件 系统。

# Linux 下自动挂载 NFS 文件系统

1. 首先,连接到需要自动挂载文件系统的 CVM 实例,可以通过 CVM 控制台登录或者远程登录的方式。打开 "/etc/fstab" 文件(确保您登录的账户享有 root 权限)。

//使用以下命令打开 fstab 文件 vi /etc/fstab

2. 打开 "fstab" 文件后, 输入 "i" (insert), 在 /etc/fstab 添加如下命令行, 有以下几种挂载的方式。

使用 NFS4.0 挂载 <挂载点IP>:/ <待挂载目标目录> nfs4 nfsvers=4,hard,timeo=600,retrans=2,\_netdev 0 0 例如: 10.10.19.12:/ /local/test nfs4 nfsvers=4,hard,timeo=600,retrans=2, netdev 0 0

使用 NFS3.0 挂载 <挂载点IP>:/<fsid> <待挂载目标目录> nfs nfsvers=3,hard,timeo=600,retrans=2,\_netdev 0 0 例如: 10.10.19.12:/djoajeo4 /local/test nfs nfsvers=3,hard,timeo=600,retrans=2,\_netdev 0 0

3. 按下键盘 "Esc" 按键并输入 ": wq" 以保存上述修改。重启客户端后, 可以看到文件系统为自动挂载。

注意:

若添加了自动挂载命令,但共享文件系统状态异常时,可能会导致 Linux 系统无法正常启动,因为 Linux 系统会需要将 fstab 中自动启动的命令成功执行才能正常启动。此时,您可以在系统启动时进入"单用户模式",将 fstab 中的自动挂载命令删除后再重启主机。

# Windows 下自动挂载文件系统



挂载时,勾选"登录时重新连接"选项,如下图示。更多挂载帮助请参考使用CFS文件系统(Windows)。

(@) 😪 映射网	络驱动器	×
要映射的 请为连接指定 驱动器(D): 文件夹(O):	网络文件夹: 驱动器号,以及你要连接的文件夹: X: v \\\10.163.35.234\13suz0jr	✓ 浏览(B)
	示例: \\server\share ✔ 登录时重新连接(R) ☐ 使用其他凭据连接(C) <u>连接到可用于存储文档和图片的网站</u> 。	Ŀ,
		完成(F) 取消