

腾讯云动态加速网络

快速入门

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2015-2016 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

文档声明.....	2
开通动态加速.....	4
动态加速新手入门	8

开通动态加速

目前动态加速处于内测阶段，您可以通过 [内测申请页](#) 申请内测资格，申请通过后，我们会通过站内信的方式通知您。

动态加速为后付费产品，需要通过实名认证。新用户登陆 [动态加速控制台](#) 可以看到实名认证指引，点击【前往认证】：



您可以提交工单咨询实名认证进度。

实名认证

您可以选择使用【个人认证】或【企业认证】方式进行资质认证：



个人实名认证

您可以选择使用多种方式进行个人实名制认证：



企业实名认证

您也可以选择多种方式进行企业实名认证：



您也可以通过进入 [个人中心](#)，点击【实名认证】进行：



开始使用

开通后您的 [动态加速](#) 首页为 [动态加速 概览页](#)，您可以通过概览页了解 [动态加速服务](#) 整体情况：



点击左侧菜单中【域名管理】，添加加速域名，开始使用 动态加速 服务：

动态加速

域名管理

+ 添加域名 启动动态加速 更多操作

请输入查询前缀

域名	状态	CNAME	所属项目	操作
	已开启		默认项目	管理
	已开启		默认项目	管理
	已开启		默认项目	管理

动态加速新手入门

您可以通过如下步骤快速开始使用 动态加速 服务。

第一步：开通动态加速服务

在使用动态加速服务前，您需要获取内测资格以及进行资质认证，如果您的腾讯云账号已经开通动态加速服务，可跳过此步骤，否则可 [点击此处](#) 进行开通。


第二步：接入域名

1. 进入[动态加速控制台](#)，在【域名管理】菜单栏点击【添加域名】：



The screenshot shows the 'Add Domain' page in the Tencent Cloud Dynamic Acceleration console. The left sidebar contains a navigation menu with 'Overview', 'Domain Management', 'Statistics Analysis', and 'Certificate Management'. The main content area is titled 'Domain Configuration' and includes a 'Domain' input field with a green checkmark icon and a red error message: '输入您需要加速的域名，如www.test.com，域名必须是已完成备案的'. Below this is a note: '添加的全部域名源站需完全相同'. There are two radio buttons for 'Source Station Type': 'Source Station IP' (selected) and 'Source Station Domain'. The 'IP Address' field is empty. A list of instructions is on the right: 1. Source IP and Source Domain can only be chosen one way, not both. 2. If Source Type is Domain, Source Domain cannot be the same as the accelerated domain, and only one Source Domain is allowed. 3. If Source Type is IP, Source Station can be multiple IP addresses, one per line, supporting up to 10 Source IPs. 4. Support for IP:Port and Host:port custom ports, where the port should be greater than 0 and less than 65536.

2. 提交成功后，域名添加完成。



The screenshot shows a success modal titled 'Add Domain'. It features a green checkmark icon and the text '已添加完成。' (Added successfully). At the bottom, there is a blue button labeled '前往域名列表' (Go to Domain List).

第三步：配置CNAME

1. 域名配置完成后，系统会为您分配对应的动态加速域名，以 .dsa.sp.spcdnip.com 或 .dsa.p23.tc.cdnip.com 为后缀：



2. 您需要到接入域名的DNS服务商处完成CNAME配置，将域名增加一条CAME记录到动态加速域名，配置方法请点击[CNAME配置说明](#)；
3. 验证域名CNAME是否已经生效：不同的DNS服务商，CNAME生效的时间略有不同，一般会在半个小时之内生效。您也可以通过PING的方式来查询CNAME是否生效，如果PING到后缀为.dsa.sp.spcdnip.com 或 .dsa.p23.tc.cdnip.com 表示域名CNAME已生效。

```
$ ping [Redacted]
正在 Ping [Redacted].dsa.sp.spcdnip.com [Redacted] 具有 32 字节的数据:
来自 [Redacted] 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=50
来自 [Redacted] 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=50
来自 [Redacted] 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=50
来自 [Redacted] 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=50

[Redacted] 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 29ms, 最长 = 29ms, 平均 = 29ms
```

```
$ ping [Redacted]
正在 Ping [Redacted].dsa.p23.tc.cdnip.com [Redacted] 具有 32 字节的数据:
来自 [Redacted] 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=51
来自 [Redacted] 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=51

[Redacted] 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 2, 已接收 = 2, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 6ms, 最长 = 6ms, 平均 = 6ms
```