腾讯云弹性伸缩









【版权声明】

©2013-2017 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有,未经腾讯云事先书面许可,任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算(北京)有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方 主体的商标,依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况,部分产品、服务的内容可能有所调整 。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定,除非双方另有约定 ,否则,腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。



文档目录

文档声明	2
启动配置	4
启动配置概述	4
创建启动配置	5
查看启动配置列表	7
更改启动配置	8
检测异常	9



启动配置

启动配置概述

启动配置是自动创建云服务器的模版,其中包括镜像ID、云服务器实例类型、系统盘及数据盘类型和容量、密 钥对、安全组等。

创建伸缩组时必须指定启动配置,启动配置一经创建后其属性将不能编辑。



创建启动配置

AS 需要提前知道扩容时以怎样的配置生产

CVM,您需提前指定相关资源,例如镜像、数据盘的数据、实例配置、密钥对、安全组和块储存设备等。

值得注意的是,启动配置只是一个模

板,自动扩容时按此模板生产机器。创建启动配置本身不会生产机器,因此完全免费,请您放心使用。

登录 弹性伸缩控制台,点击导航条中的【启动配置】。

step 1. 选择地域

在屏幕顶部的菜单上上,为伸缩组选择一个符合您需求的地域。

注:

这里要注意选择伸缩组想要绑定的云主机所在的地域,启动配置和伸缩组都是地域属性。比如说,如果 启动配置的地域选择了广州,那么只能绑定广州的伸缩组,自动添加的CVM也是广州的CVM。

∽ 腾讯云	总览	云产品 🗸	云服务器 お	私有网络	云监控	CDN	用户中心	负载均衡	ø
弹性伸缩	«	启动配置	默认项目、	~ 华南	地区(广州)	^			
		+ 新建		华南	地区(广州)				
伸缩组		ID/名称	5	华东 编 5	地区(上海)		内存	带宽	
启动配置		asc-1823tzpo yinpantest	1-	华北 个 东南	地区(北京) 亚地区(香港	;)	2GB	1Mbps	
		asc-hm3gg09 123	уу 0-	↑ 北美	地区(多伦多	:)	1GB	1Mbps	
		asc-l0e3bbqg H建议	0~	Ŷ	1核		2GB	1Mbps	

step 2. 指定参数



之后点击【新建】,跟随指示创建启动配置,步骤与购买云主机时相同。

1. 填写【配置名称】,例如"前端服务器集群配置A";

2. 选择机型,例如1核1G,即1核CPU,1G内存;

3. 选择镜像。可选择干净的"公有镜像", 或已经部署好业务的"自定义镜像"。

为了使机器创建完成后

直接可用,强烈建议您将业务应用部署在自定

义镜像中。

同时镜像里的业务应用应设置成随操作系统一起启动,这样AS扩容出来的机器才能实现自动化。

4. 选择系统盘大小和数据盘大小。

如果您希望机器开通后数据盘自带数据,可以指定一个数据盘快照,这样机器生产出来后就自带快照中的数据。

注:

- 由于伸缩组的机器一般是无状态的,方便起见,建议您把机器自带数据放到自定义镜像
 中。如果系统盘不够大,可提工单申请更大的系统盘。
- 如果您希望采用数据盘存放数据,需要设置数据盘自动挂载,这样扩容无需人工参与。
 可参看具体做法。

5. 选择带宽, 与购买云服务器时的操作类似。

6. 设置用户名、密码、安全组。

7. 点击【完成】。

8. 基于该启动配置来创建伸缩组。启动配置决定扩容时创建什么机器,伸缩组决定什么时候扩容。



查看启动配置列表

启动配置是自动创建云服务器的模版,其中包括镜像ID、云服务器实例类型、系统盘及数据盘类型和容量、密 钥对、安全组等。

创建伸缩组时必须指定启动配置;

启动配置一经创建后其属性将不能编辑。

打开 弹性伸缩控制台,选择导航条的【启动配置】即可查看列表。

- 如需查看启动配置详情,请点击相应启动配置ID。
- 如需删除启动配置,请点击相应启动配置条目的【删除】。

注:已绑定伸缩组的启动配置无法删除。

弹性伸缩	«	启动配置	华南地区(广州) 🗸								
		+ 新建							请输入搜索关键字	Q	٢
启动配置		ID/名称	已绑定伸缩组	CPU	内存	带宽	带宽计费	镜像	操作		
伸缩组		asc-c971w2rq vtest	1个	1核	2GB	1Mbps	固定带宽	img-50mr2ow	7 删除		



更改启动配置

启动配置本身不允许编辑,但伸缩组可以更换启动配置。

如果应用程序升级、数据更新后,需要更换启动配置,请按以下步骤操作:

step 1: 新建一个启动配置;

step 2 :

更换对应伸缩组的启动配置,在伸缩组的详情页面,点击"编辑"按钮,之后指向新的启动配置。如图:

启动配置	基本信息 名称 ID 所在地域 最小伸縮数 期望实例数	jaycohuang 还能输入15个字符,支持 asg-j0t949r0 广州 - 广州二区 0	中文、英文、数	字、下划线、	. 分隔符 '、小数点
己动能置	 空中国志 名称 ID 所在地域 最小伸縮数 期望实例数 	jaycohuang 还能输入15个字符,支持 asg-j0t949r0 广州 - 广州二区 0	中文、英文、数	字、下划线、	. 分隔符"-"、小数点
	ID 所在地域 最小伸缩数 期望实例数	还能输入15个字符,支持4 asg-j0t949r0 广州 - 广州二区 0	中文、英文、数	字、下划线、	分隔符"-"、小数点
	ID 所在地域 最小伸缩数 期望实例数	asg-j0t949r0 广州 - 广州二区 0			
	所在地域 最小伸缩数 期望实例数	广州 - 广州二区 0			
	最小伸缩数 期望实例数	0			
	期望实例数				
		0		0	
	当前实例数	0			
	最大伸縮数	1			
	移出策略	移除最旧的云主机 ~			
	启动配置	qidongpeizhi ~			
	支持网络	jayco aidongpeizhi a			



检测异常

AS 为您提供了非常贴心的服务:提前检测异常。

比如账户余额不足或您误删除了镜像,此类情况会导致您无法正常生产扩容所需的机器。AS 会提前检测到此类异常,并发出警告。您不必等到伸缩活动失败后才发现风险,帮您将损失止于萌芽中。

您可直接在启动配置列表中查看,如下图所示,若"有效性"显示为"失效",说明您的启动配置已经被误操 作过,导致不可用。光标停留在上面时,会显示失效原因。



+ 新建					
ID/名称	已绑定伸缩组	CPU/内存	带宽/网络计费模式	系统盘/数据盘	有效性
asc-2d858i6c	1个	1核 1GB	1Mbps 按带宽伸用时长计费	云硬盘 20GB 云硬盘 100GB	失效
asc-k152tclo	22	165	1Mbps	云硬盘 20GB	数据盘快照无效
	0个		name i manne		有效

您还可通过点击启动配置的ID,进入启动配置的详情页,查看详细问题:

弹性伸缩	« K 返回 tes	
伸缩组 启动配置	市动配置详情 配置名称 tes D asc-2d858i6c 主机类型 标准型 CPU 1核 内存 1GB 系统盘镜像 img-50mr2ow7 数据盘快照 snap-pu82gxig 反映 近頭盘 20GB	
	网络计费模式 按带宽使用时长计费	